

Titre <b>Mode d'emploi Up/Download</b>	Document : BA-6028-004_FR
	Révision : B
	Page : 1 sur 6



La validation concerne le doc :	Numéro de projet :	créé ou modifié et vérifié :		vérifié et validé :	
		Date :	Abréviation/visa	Date :	Abréviation/visa
<b>BA-6028-004_FR</b>	<b>6028</b>	5.3.2024	KB	6.3.2024	MI

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>2</b>
1.1	OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION.....	2
1.2	ABREVIATIONS.....	2
<b>2</b>	<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES.....</b>	<b>3</b>
2.1	UTILISATION CONFORME A L'USAGE PREVU .....	3
2.2	FABRICANT .....	3
<b>3</b>	<b>UTILISATION .....</b>	<b>4</b>
3.1	CONNEXION A LA MACHINE .....	4
3.2	APERÇU DES FONCTIONS .....	4
3.3	TELECHARGEMENT/TELEVERSEMENT (Up/Download).....	5

Titre <b>Mode d'emploi Up/Download</b>	Document : BA-6028-004_FR
	Révision : B
	Page : 2 sur 6



# 1 INTRODUCTION

## 1.1 Objectif, champ d'application

Le présent décrit comment télécharger et téléverser (*Up/Download*) des fichiers depuis la machine de nettoyage P6, et s'adresse aux techniciens de service Ecoclean et aux techniciens formés par Ecoclean ainsi qu'aux utilisateurs de P6.

Les questions concernant l'application et l'utilisation peuvent être adressées à l'adresse e-mail [service.monschau@ecoclean-group.net](mailto:service.monschau@ecoclean-group.net) de Ecoclean.

Ce document est susceptible d'être modifié sans préavis. Les exemplaires déjà remis ne sont pas automatiquement soumis à la gestion des modifications.

Ce document a été créé pour les versions logicielles suivantes:

<b>App Up/Download 1.1.0</b> <b>Web Main 1.0.0</b>
---

Ces versions ont été initialement installées avec les applications P6 ctrl 1.3.0 et P6 UI 1.3.0.

## 1.2 Abréviations

CU :                   Ordinateur de commande CU4000 (commande de la machine)

Titre <b>Mode d'emploi Up/Download</b>	Document : BA-6028-004_FR Révision : B Page : 3 sur 6
---	--



## 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES

### 2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

*Up/Download* est utilisé avec la machine de nettoyage P6

### 2.2 Fabricant

**Ginova Electronics AG**  
**Systeme Software und Elektronik**  
**Spärsstrasse 7**  
**CH-2562 Port**  
**SUISSE**  
**Site Web: [www.ginova-electronics.com](http://www.ginova-electronics.com)**  
**E-mail: [info@ginova-electronics.com](mailto:info@ginova-electronics.com)**

Titre <b>Mode d'emploi Up/Download</b>	Document : BA-6028-004_FR
	Révision : B
	Page : 4 sur 6


## 3 Utilisation

### 3.1 Connexion à la machine

Avec un PC, l'accès aux téléchargements et téléversements de fichiers sur la machine peut se faire via n'importe quel navigateur web (par exemple, Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, etc.).

#### Connecter

La machine doit être connectée au même réseau que l'ordinateur (connexion de la machine via Ethernet). Sur l'ordinateur, ouvrir n'importe quel navigateur web (par exemple, Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, etc.) et saisir l'adresse IP (par exemple, <https://192.0.2.1>) ou le nom d'hôte (par exemple, <https://IndexLine>) de la machine dans le navigateur. L'adresse IP de la machine est visible dans les informations système de la CU, et peut être modifiée dans les paramètres généraux<sup>1</sup>.




#### HTTP et HTTPS:

La communication se fait via HTTP. Habituellement, il suffit de saisir simplement l'adresse IP (par exemple, 192.0.2.1). Si le navigateur affiche [https](https://192.0.2.1) (par exemple, <https://192.0.2.1>), il faut changer pour "http" (sans le "s", par exemple, <http://192.0.2.1>).

### 3.2 Aperçu des fonctions

Une fois qu'une connexion a été établie, un aperçu des fonctions disponibles s'affiche. Différentes fonctions de "Téléchargement/Téléversement" sont disponibles (par exemple, les paramètres).


<sup>1</sup> Le nom d'hôte peut être modifié dans les paramètres généraux à partir de la version 1.5.0 (P6 ctrl 1.5.0 et P6 UI 1.5.0).



**Abb. 3.2-1 Aperçu des fonctions disponibles**

### **3.3 Téléchargement/Téléversement (Up/Download)**

Différentes données (programmes de nettoyage, paramètres et licences, utilisateurs) peuvent être téléchargées de la machine vers le PC (Download) et également téléversées du PC vers la machine (Upload).



**Abb. 3.3-1 Up/Download dans le navigateur web (Exemple: Programmes de nettoyage)**

#### Utilisateur

Si le système utilisateur est activé, la sélection de l'utilisateur pour la connexion apparaît à gauche. Seul après la connexion, il est possible de téléverser et de télécharger des fichiers.

#### Download (télécharger des fichiers)

Dans la partie supérieure, une liste des fichiers disponibles à télécharger s'affiche (dans l'exemple ci-dessus: programmes de nettoyage). Les fichiers sélectionnés peuvent être téléchargés ou supprimés. Les fichiers téléchargés sont enregistrés dans le dossier "Téléchargements" du navigateur (paramètre du navigateur).

#### Upload (téléverser des fichiers)

Dans la partie inférieure, des fichiers peuvent être téléversés. Pour ce faire, les fichiers peuvent être sélectionnés via le bouton "Choisir un fichier" ou en les faisant glisser et déposer dans la zone prévue à cet effet.